

贝贝银钥匙客户端软件

上海点与面智能科技有限公司

简介

贝贝金钥匙虹膜保护云客户端软件是金钥匙工程中一款与贝贝金钥匙微信小程序配合使用的老人虹膜录入和比对软件。只有工作站的工作人员或其他特殊机构工作人员可以使用该软件，同时还需配备虹膜采集设备，通过该软件，工作人员可以方便地进行老人虹膜录入和比对，实现老人身份的高效管理。该软件与贝贝金钥匙微信小程序通过虹膜码关联，确保数据的一致性和准确性。金钥匙工程由中国关心下一代健康体育基金会支持，致力于守护老人的安全。一键录入，一生守护，让关爱无处不在。

贝贝银钥匙客户端是金钥匙工程虹膜保护云专门针对老人设计的一款桌面软件，本手册主要介绍贝贝银钥匙客户端的主要功能和使用方法。

登录



商户登录

6. 跳转商户登录

贝贝银钥匙·老年虹膜保护云

一秒录入·一生守护

承办单位：五星关爱专项基金
安全保障：公安部三所
技术支持：上海点与面智能科技有限公司
执行单位：上海眨眨眼智能科技中心

1. 输入用户名
2. 输入密码
3. 勾选记住密码
4. 点击登录

账户登录

☒ 记住密码

登录

系统版本: v1.0.7 [检查更新](#)

5. 检查更新

功能选择



贝贝银钥匙·老年虹膜保护云

账户信息

当前账号: 13[REDACTED]
商户名称: 新C[REDACTED]
商户电话: 13[REDACTED]105
退出登录

我要帮用户录入虹膜



请输入虹膜码

使用扫码枪时请切换到英文输入法状态

确定

👍 剩余可录入人数: 5人

识别用户虹膜, 查询他是谁



点击下面按钮开始虹膜比对验证吧

虹膜比对验证

👍 仅虹膜比对验证服务不影响录入人数

2. 扫码枪或手工录入虹膜码

3. 点击确定进入比对录入页面

1. 检查当前可录入人数>0

5. 检查商户基本信息

4. 点击进入虹膜比对页面

⚙️ 平台管理

📺 视频教程

⬇️ 下载支持

💻 技术支持

🗨️ 投诉与建议

6. 平台协助栏

虹膜录入前准备

虹膜录入

2025-05-28 14:46

账户信息

返回

刷新

李兴亭

6. 功能区

右眼 --

左眼 --

第一步 比对模式 双眼

开始比对

5. 点击开始比对

设备状态:在线
设备型号:其他
设备编号:2868871100000922

比对结果:

1. 检查设备连接状态

第二步

双眼录入

单眼录入

直接覆盖

剩余可录入人数:5人

操作结果:

4. 确保可用人数>0

姓名: 李兴亭
69岁4月25天

• 性别: 男

• 类型: 老人

• 血型: 未知

• 虹膜码: A3F11000

• 最近录入地点:

• 最近比对地点:

• 虹膜录入状态: 未录入

• 备注:

• 昵称: 老人

• 出生年月: 1956-01-03

• 身份证: 52267*****8135

• 学校:

• 最近录入时间:

• 最近比对时间:

2. 核对老人信息

信息记录 (共0条)

添加

第1监护人

• 姓名: 王**

• 性别: 男

• 电子邮箱: w*****@pixsur.com.cn

• 应急电话: 136****0136

• 住址: ***

• 联系方式: 136****0136

• 血型: B型

• 与老人关系:

• 身份证号: 32*****33

• 工作单位: ****

• 备注: 测试数据


3. 核对监护人信息

返回 刷新

子曰：「吾欲夏禮，吾以是夏禮。」

2025-05-28 14:59

账户信息



右眼 优秀|优秀

左

第一步 比对模式 双眼 ▼

开始比对

设备状态:在线

设备型号:其他

设备编号:286880922

比对结果：双眼未匹配到虹膜

第二步

双眼录入

单眼录入

直接覆盖

剩余可录入人数:4人

操作结果: 恭喜您, 虹膜录入成功!

1. 录入成功，可录入人数-1



性别:男

类型:老人

血型:A型

虹膜码: 9C 0000

最近录入地点: 上海市

最近比对地点:

虹膜录入状态: 双眼

备注

- 昵称: 老人家

- 出生年月: 1955-06-04

● 身份证: 510185*****1515

● 学校:

- 最近录入时间: 2025-05-28 14:59

- 最近比对时间:

[查看证书](#)

下载证书

2. 双眼录入成功
3. 查看/下载证书

添加

● 联系方式: 136****0136

● 血型：B型

- 与老人关系:1

● 身份证号: 32*****33

● 工作单位:****

● 应急电话: 136****0136

● 住址:***

● 备注: 测试数据

ixsur.com.cn

更新虹膜

金钥匙工程

虹膜录入

2025-05-28 15:02

账户信息

返回

刷新

王新成

刘国庄

王玉培

王水生

王年新

右眼 优秀|优秀

左眼 优秀|优秀

姓名: 王**
69岁11月24天

性别: 男

类型: 老人

血型: A型

虹膜码: 9C...000

最近录入地点: 上海

最近比对地点: 上海

虹膜录入状态: 双眼

备注: 6

昵称: 老人家

出生年月: 1955-06-04

身份证: 5101*****1515

学校:

最近录入时间: 2025-05-28 15:02

最近比对时间: 2025-05-28 15:01

查看证书

下载证书

温馨提示

恭喜您, 虹膜更新成功!

关闭

1. 核对老人信息

2. 核对监护人信息

第一步 比对模式 双眼

设备状态: 在线
设备型号: 其他
设备编号: 2868871100000922

第二步

双眼录入

单眼录入

直接覆盖

开始比对

比对结果: 双眼比对成功, 与当前老人信息一致。

剩余可录入人数: 4人

操作结果: 恭喜您, 虹膜更新成功!

5. 更新虹膜信息不影响可录入人数

信息记录 (共0条)

添加

第1监护人

姓名: 王**

性别: 男

电子邮箱: w*****@pixsur.com.cn

应急电话: 136****0136

住址: ***

备注: 测试数据

联系方式: 136****0136

血型: B型

与老人关系: 1

身份证号: 32*****33

工作单位: ****

录入异常--超时

虹膜录入

2025-05-28 14:58

账户信息

返回

刷新

3

右眼 --

左眼 --

第一步 比对模式 双眼

开始比对

1. 点击开始比对, 重新比对

设备状态:在线

设备型号:其他

设备编号:28688...00922

比对结果: 双眼未匹配到虹膜。

第二步

双眼录入

单眼录入

直接覆盖

剩余可录入人数:5人

操作结果: 录入超时, 可点击双眼录入或者单眼录入

2. 根据实际情况, 选择双眼或者单眼录入

姓名: 孙...
69岁11月24天

• 性别: 男

• 类型: 老人

• 血型: A型

• 虹膜码: 9C9...000

• 最近录入地点:

• 最近比对地点:

• 虹膜录入状态: 未录入

• 备注:

• 昵称: 老人家

• 出生年月: 1955-06-04

• 身份证: 510185*****1515

• 学校:

• 最近录入时间:

• 最近比对时间:

信息记录 (共0条)

添加

第1监护人

• 姓名: 王**

• 性别: 男

• 电子邮箱: w*****@pixsur.com.cn

• 应急电话: 136****0136

• 住址: ***

• 备注: 无数据

• 联系方式: 136****0136

• 血型: B型

• 与老人关系: 1

• 身份证号: 32*****33

• 工作单位: ****

录入异常--已录入

金钥匙工程

虹膜录入

2025-05-28 14:50

账户信息

返回刷新

李兴亨王新城刘国庆王玉琦王水生王年新孙凯旋孙润土

右眼 优秀

左眼 优秀

姓名: 李兴亨

性别: 男

类型: 老人

血型: 未知

虹膜码: 10275001000

最近录入地点:

昵称: 老人

出生年月: 1956-01-03

身份证: 522627*****8135

学校:

最近录入时间:

最近比对时间:

未录入

1. 已存在的虹膜信息，不允许录入他人

温馨提示

当前虹膜已在虹膜码10275001000用户下录入，与当前虹膜码不一致!请联系技术支持确认10275001000用户虹膜录入是否正确!

关闭

第一步 比对模式 双眼

开始比对

设备状态:在线
设备型号:其他
设备编号:2868871100000922

比对结果: 当前虹膜已在虹膜码9C97D41000用户下录入，与当前虹膜码不一致!

第二步

双眼录入

单眼录入

直接覆盖

2. 谨慎确认系统提示信息

剩余可录入人数:5人

操作结果: 请联系技术支持确认9C97D41000用户虹膜录入是否正确!

信息记录 (共0条)

添加

第1监护人

姓名: 王**

性别: 男

电子邮箱: w*****@pixsur.com.cn

应急电话: 136****0136

住址: ***

备注: 测试数据

联系方式: 136****0136

血型: B型

与老人关系:

身份证号: 32*****33

工作单位: ****

录入错误--覆盖更新

虹膜录入

2025-05-29 18:24

账户信息

返回

刷新

右眼 优秀|优秀

左眼 优秀

直接覆盖

3...输入密码后确定

取消

确定

第一步 比对模式 双眼

开始比对

1. 开始比对

设备状态:在线
设备型号:其他
设备编号:28...00922

比对结果: 双眼未匹配到虹膜数据。

第二步

双眼录入

单眼录入

直接覆盖

剩余可录入人数:4人

操作结果: 虹膜采集成功, 请点击直接覆盖按钮保存

2. 点击直接覆盖

第1监护人

姓名: 王**
性别: 男
电子邮箱: w*****@pixsur.com.cn
应急电话: 136****0136
住址: ***
备注: 测试数据

联系方式: 136****0136
血型: B型
与老人关系: 1
身份证号: 32*****33
工作单位: ****

第2监护人

信息记录

金钥匙工程

虹膜录入

2025-05-28 14:52

账户信息

返回

刷新

李兴亨

王年红

王明辉

右眼 优秀

第一步 比对模式 双眼

开始比对

设备状态:在线
设备型号:其他
设备编号:2868800922

第二步

双眼录入

单眼录入

直接覆盖

右眼 优秀

比对结果: 当前虹膜已在虹膜库中, 与当前虹膜匹配成功

操作结果: 请联系技术支持确认9C971000用户虹膜录入是否正确!

性别: 男

昵称: 老人

出生年月: 1956-01-03

身份证: 522627*****8135

3F5831000

学校:

最近录入时间:

最近比对时间:

状态: 未录入

添加

2025.5.28
2025-05-28 14:52:17 0107

第1监护人

添加信息记录

请输入内容

2. 录入备注信息, 不超过200字

取消

确定

3. 点击确认

1. 点击添加, 开始录入信息

4. 检查已录入和历史录入信息

虹膜比对



虹膜比对

2025-05-28 14:54

账户信息

返回 刷新



右眼 优秀



左眼 优秀

1. 确保设备在线

比对模式 双眼 ▼

设备状态:在线
设备型号:其他
设备编号:2868871100000922

2. 进入页面系统自动开始比对，如果没有自动开始，可手动开始

开始比对

操作结果：比对成功

5. 如有需要，可更新虹膜，不占用可录入人数额度

重新录入



姓名: 孙清二
69岁11月24天



- 性别: 男
 - 类型: 老人
 - 血型: A型
 - 虹膜码: 9C9F1000
 - 最近录入地点: 上海市
 - 最近比对地点: 上海
 - 虹膜录入状态: 双眼 
 - 备注: 6
 - 昵称: 老
 - 出生年月: 1955-06-04
 - 身份证号: 51011515
 - 学校:
 - 最近录入时间: 2025-05-23 18:43
 - 最近比对时间: 2025-05-28 14:53

[查看证书](#) [下载证书](#)

3 比对成功 核对老人信息

3. 比对成功，核对老人信息

信息记录 (共0条)

添加

第1监护人

- 姓名: 王[REDACTED]
性别: 男
电子邮箱: wa[REDACTED]n.cn
应急电话: 136[REDACTED]36
住址: 斜[REDACTED]
备注: 源[REDACTED]据
联系方式: 136[REDACTED]136
血型: B型
与老人关系: 1
身份证: 3206[REDACTED]232633
工作单位: 点[REDACTED]皮

4. 比对成功，核对监护人信息

技术支持

您可直接联系技术客服人员, 或登录官网查看。

<https://jys-kids.com/>

